

## Konfiguracja drukarki dołączanej kablem USB do FanBox-a 6 (FB6)


1. Podłącz drukarkę do złącza USB w FB6 i włącz drukarkę (FB6 jest włączony cały czas)
2. Uruchom aplikację „Panel sterowania” – jeśli nie widzisz linku do tej aplikacji można wpisać w pole

wyszukiwania systemowego




„panel sterowania” i na liście wyników wyszukiwania kliknąć ikonę „Panel Sterowania”

3. W oknie „Dostosuj ustawienia komputera” wybierz widok według: **Kategoria**. W grupie „**Sprzet i dźwięk**” kliknij „Wyświetl urządzenia i drukarki”




a w wyświetlonym oknie kliknij „Dodaj drukarkę”




*Uwaga: Dodawanie drukarki można także zainicjować z poziomu ustawień komputera w grupie „Urządzenia” na karcie „Drukarki i skanery”*


4. W oknie „Dodawanie urządzenia” kliknij „Drukarki, której szukam nie ma na liście”





5. W następnym oknie w polu „Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy” wpisz: <http://fanbox:631>



6. W Kolejnym oknie „Kreator dodawania drukarek” wybierz producenta i model twojej drukarki. Jeśli nie ma jej na liście - spróbuj kliknąć „Windows Update”, co spowoduje aktualizację listy sterowników drukarek (na dzień kliknięcia) – i powtórz wybór. Jeśli zachowałeś płytę ze sterownikiem, zwykle dostarczanym wraz z urządzeniem, włóż płytę do komputera, kliknij „Z dysku” i zaznacz odpowiedni plik sterownika. Można też ściągnąć sterownik ze strony producenta. Po wybraniu producenta i modelu drukarki (czyli odpowiedniego sterownika) kliknij OK.



7. Uruchamia się proces dodawania drukarki – Po pomyślnym zainstalowaniu/dodaniu drukarki powinny wyświetlić się dwa okna – pierwsze z informacją, o zainstalowaniu sterownika, a po kliknięciu „Dalej” - drugie okno z internetową nazwą drukarki.



8. Kliknij „Zakończ” i sprawdź, czy drukarka pojawiła się w Mojej sieci w FB6 i na liście urządzeń w komputerze.



**Empiryczna uwaga:** Ustawienie drukarki sieciowej jako drukarki domyślnej powoduje zauważalne opóźnienia w czasie uruchamiania komputera i np. przeglądarek. Może tak to działać w domowej sieci LAN z Fanbox-em lub Flybox-em. Ten problem rozwiązałem w ten sposób, że

wirtualną drukarkę pdf ustawiłem jako drukarkę domyślną - **jak poniżej**. Jeśli chcę drukować dokument z listy dostępnych/gotowych drukarek, po prostu wybieram drukarkę sieciową.

